



デザイン/寺西恵里子

◆使用糸 ハマナカポニー(50g玉巻)
 白(401)1.2玉、黒(402)0.1玉 } 100g
 エコアンダリヤ(40g玉巻)
 白(1)0.9玉

◆その他の材料等 ボタン(直径20mm)赤…1個、毛糸とじ針

◆使用針 ハマナカアミアミ両かぎ針7.5/0-9/0号


◆サイズ 直径16cm、高さ8.5cm(耳含まず)

◆ゲージ 細編み(引き揃え) 10.5目12段が10cm角

◆編み方 糸は指定以外は1本どりで、指定の号数針で編みます。



【本体】わの作り目で編み始め、図のように編みます。指定位置に縁編みを編みます。【頭の模様、耳、耳の模様】共糸鎖の作り目で編み始め、図のように編みます。【仕上げ】各パーツをとじつけ、顔の刺しゅうをします。ボタンを縫いつけます。

本体(1枚)かぎ針9/0号
 ポニー(白)1本とエコアンダリヤ(白)1本の引き揃え




段	目数	増減
19	59目	増減なし
18	59目	1目増
17	58目	図参照
16	58目	図参照
15	50目	増減なし
14	50目	毎段2目減
13	52目	
12	54目	増減なし
11		
9	54目	毎段6目増
8	48目	
7	42目	
6	36目	
5	30目	
4	24目	
3	18目	
2	12目	
1	わの中に細編み6目編み入れる	

本体の縁編み かぎ針9/0号
 ポニー(白)1本とエコアンダリヤ(白)1本の引き揃え




頭の模様(1枚)
 かぎ針7.5/0号
 ポニー(黒)1本どり




- ※鎖は束に拾う
- × = 細編み
- ⊗ = すじ編み (前段の頭目向こう側半目を拾って細編み)
- ∨ = 細編み2目編み入れる
- ∧ = 細編み2目1度
- ∧ = 細編み3目1度
- , ● = 引き抜き
- △ = 糸をつける
- ▲ = 糸を切る

耳 かぎ針7.5/0号
 ポニー(黒)1本どり・1枚
 ポニー(白)1本どり・1枚

糸を長めに残し、本体にとじつける




耳の模様(1枚)
 かぎ針7.5/0号
 ポニー(白)1本どり



仕上げ方


- 1:頭の模様をとじつける
- 2:耳をとじつける
- 3:耳の模様をとじつける
- 4:顔の刺しゅうをする
- 5:ボタンを縫いつける



ボタンを縫いつける
 (ポニー・白1本どり)



寸法表記について
 (例) 45(100目) = 45cm(100目)
 38(60段) = 38cm(60段)



※刺しゅうは全て
 ポニー(黒)1本どり

目・鼻(サテンステッチ)
 口(バックステッチ)
 ひげ(ストレートステッチ)

