

SP-13 アイデアネットバッグ

出来上がり寸法 約9.5 cm × 9.5 cm (袋の状態) 深さ約17 cm
 使用糸 ハマナカウオッシュコットン<クロッシェ>(25g玉巻)
 No.108 (淡い緑)2.6玉 (65g)
 付属品 ファスナー 25 cm (ミントグリーン)1本
 使用針 かぎ針 3/0号、毛糸とじ針




デザイン / 早川靖子

広げるとネット編みの
 エコバッグになります。
 底のモチーフに収納できます！


①モチーフを編み、底を作ります。

モチーフ①、②を編み、モチーフ②にファスナーつけ(裏)を編みます。モチーフ①と②をつなぎ、底中央をとり合わせ、ファスナーをつけて、底を作ります。




ファスナーつけ(裏)の編み方

(下図の手順参照)




ファスナーつけ(裏)の編み方の手順




ゲージ	
モチーフ①	7.5 cm × 7.5 cm
モチーフ②	8 cm × 9.5 cm
模様編みA	4模様×7cm、8段が10cm
模様編みB	4模様×7cm、8.5段が10cm
模様編みC	9目×2cm、10段が9cm

でき上がり図




③仕上げます。

持ち手のまわりに、
 縁編みをして仕上げ
 ます。



②側面、持ち手を編みます。

底から目を拾い、下図のように模様
 編みA、B、Cで編み進みます。



細編み裏引き上げ目



三つ巻き長編み



四つ巻き長編み

