



デザイン/いちかわみゆき

AMU-238 毎日使いたいあみぐるみ12ヶ月 3月/てんとう虫のメジャー



<2014S/S>

☆でき上がり寸法 本体の直径約6.5cm。
 ☆使用糸 ラブボニー (40g玉巻)

使用色	使用量	使用色	使用量
赤(No.133)	0.2玉	黒(No.120)	0.1玉
グレー(No.132)	0.1玉	黄緑(No.124)	1g

☆副資材
 ・ハマナカ山高ボタン(H220-608-1)8mm.....2個
 ・ハマナカフラワーメジャー(H250-716)直径6cm×厚さ1.5cm.....1個

☆用意するもの ハマナカクリーンわたわた 少々、ペンチ。
 ☆使用針 ハマナカアミアミ片かぎ針(金属製)6/0号[本体320円]、毛糸とじ針(H250-706)6本1組[本体340円]。

1 各パーツを編みます


糸は1本どりで図のように編みます。
 指定のパーツにわたを入れます。

ゲージ

細編み18目20段
 が10cm角。


- × = 細編み
- ∨ = 細編み2目
編み入れる
- ∧ = 細編み2目1度
- ⌋ = 長編み
- , • = 引き抜き

本体 (1枚)



糸を長めに残しておき、4目分をとじる (※図参照)

①段めまで編んだらメジャーとわたを入れて編み進める



2 仕上げます

各パーツをとじつけて顔の表情を作り、仕上げます。


模様

黒 (4枚)




クローバー

黄緑 (1枚)






でき上がり図



黒でストレートステッチしながら⑨段めを通して固定する

<顔の仕上げ方>

黒で山高ボタンをとじつける



ハマナカ株式会社