



基本のスタークロッシェの編み方




□レシピ指定数の 作り目を作り、鎖3目で 立ち上がります。



②矢印の位置に針を入れて、③②で引き出した目を 鎖半目と裏コブを拾い、 糸を引き出します。



針にかけたまま、次の目を 引き出します。



④5目拾ったところ。 (針には6目かかっています。)




5糸をかけて、-引き抜きます。




⑥糸をかけて鎖編みを1目 編みます。




②図のように中心に針を 入れて1目めを拾います。




⑧次に図の位置に針を入れ、2目め を拾います。(4)の5目めで 拾った目の奥の1本に針を入れる)




拾います。(4)の5目めを拾った 位置と同じところに針を入れる)




⑨次に図の位置に針を入れ、3目めを⑩次に作り目に針を入れ、 4目めを拾います。




Ⅲ同様に作り目に針を入れ、囮糸をかけて、一気に 5目めを拾います。 (針には6目かかっています。)



引き抜きます。




□ 糸をかけて鎖編みを1目 編みます。




147~13を同様にくり返し 編みます。




151段めの最後は、最終目に162段めは鎖編み2目で 長編みを1目編みます。




立ち上がります。




□漏み地を裏返します。




18模様の中心に中長編みを 2目ずつ編みます。




195模様編んだところ。




20編み地の表側にスター クロッシェの模様が できています。




②2段めの最後は、鎖半目と23段めは鎖編み3目で 裏コブを拾い、中長編みを立ち上がります。 1目編みます。






図鎖編みの裏コブから2目 拾います。



△

図次に中長編みの頭目から


図同様に4目め、5目めを 3目めを拾います。



拾います。(針には6目 かかっています。)




圏糸をかけて一気に引き抜き ます。上記の編み方を くり返します。



〈持ち手内側の引き抜き編み〉-





×=細編み

●=引き抜きのすじ編み (前段の頭目手前側1本を拾う) △=糸をつける ▲=糸を切る

●. ● =引き抜き

※図参照