

H145-173-146

水玉模様のヘアバンド(大人用・子ども用)



2017A/W



大人用

こども用

デザイン／岡本啓子

◆使用糸

NEW

ねんね(30g玉巻)

大人用:ベビーネイビー(No.12)0.5玉(14g)

セサミ(No.11)0.1玉(3g)

子ども用:チェリー(No.6)0.4玉(12g)

ピーチ(No.5)0.1玉(2g)

◆使用針

ハマナカアミミ片かぎ針(金属製)5/0号。

◆サイズ

大人用:頭周り50.5cm、幅約8cm。

子ども用:頭周り46.5cm、幅約8cm。

◆ゲージ

模様編み29目30.5段、長編み29目11.5段が約10cm角。

◆編み方


糸は1本どりで、すべてかぎ針5/0号で編みます。

本体… 共糸鎖の作り目で編み始め、模様編みで編みます。編み終わりと作り目に縁編みを編みます。


ひも… 本体の両脇にタックを寄せて拾い目し、細編みを編みます。片側は続けて長編みを編みます。

仕上げ… ■印同士をコの字はぎでつなぎ合わせ、わにして仕上げます。


タックの寄せ方




ひも



本体 (模様編み)

※[文字]=子ども用
指定以外は共通

ひも



※裏側で横に糸を渡す編み込み

×=細編み

×=細編みのすじ編み

(表側を見ているときは
前段の頭目向こう側半目を、
裏側を見ているときは
手前側半目を拾う)

・・=引き抜き

△=糸をつける

▲=糸を切る

○=中長編み3目の玉編み

┘=長編み

大人用 ※指定以外はベビーネイビー

■=セサミ


子ども用 ※指定以外はチェリー

■=ピーチ


子ども用の縁編みの拾い方



本体



縁編み 1模様



禁複写