



AMU-224 石畳編みスマートフォンカバー (iPhone4・4S用)

❖でき上がり寸法 縦約11.5cm、横約7cm

❖使用糸 ウォッシュコットン《クロッシェ》(25g玉巻)

水色 (No.109) 5g(廃色)、ピンク (No.113) 1g、グレイッシュピンク (No.125) 1g(廃色)

❖使用針 アミアミ片かぎ針 (金属製) 3/0号、毛糸とじ針 (H250-706)

❖ゲージ 模様編み・縞21目が6cm 17段が10.5cm

❖編み方 糸は1本どりで、指定の号数針で編みます。

本体は共糸鎖の作り目で編み始め、カメラの穴を作りながら模様編み・縞で①～⑦段目を編みます。

本体から目を拾い、①段目を細編みで編みます。続けて穴を作りながら、②～⑥段目を編みます。

デザイン/ハマナカ企画

× = 水色

× = ピンク

× = グレイッシュピンク

※指定以外の鎖は東に拾う

× = 細編み


△ = 細編み3目1度

┆ = 中長編み


┆ = 長編み

●, ● = 引き抜き


○, ○, ○ = 鎖目を割って拾う




チェーンつなぎ



糸端を毛糸とじ針に通し、最終段の編み始めの細編みの頭目に向こう側から針を入れます。



糸を引き、最後の目の中心に針を入れます。



鎖1目の大きさを糸を引き、裏側で編み目にくぐらせて糸始末をします。