



AMU-79 Part 1


リーフ柄ルームシューズ




- *サイズ フリーサイズ
- *使用糸 ハマナカボムビーンズ(25g玉巻) (廃番)

A	B	C	D	使用量
レッド (No.1)	ライムグリーン (No.4)	モスグリーン (No.13)	パンプキン (No.6)	1.6玉

- *使用針 ハマナカアミアミ玉付2本棒針6号
ハマナカアミアミ片かぎ針(金属製)3/0号
- *ゲージ ガーター編み18目36段が10cm角
- *編み方 糸は1本どりで編みます。
かぎ針で棒針に編みつける作り目で編み始め、ガーター編みと模様編みで編み進みます。左右とも同じものを編みます。
◎印、■印どうしをそれぞれはぎ合わせて仕上げます。




仕上げ



最終段は34目まで編んでガーターはぎにする

How to

ガーターはぎ




① 端の目に両側とも針を入れ、手前側の最終段が裏目で終わっているの、メリヤスはぎと同じように針を入れる

② 向こう側が表目で終わっているの、裏メリヤスはぎと同じように針を入れる

③ はいだ糸で山が一つでき、両端は半目ずれる

How to

かぎ針で棒針に編みつける作り目



① かぎ針で1目作る

② 左手に糸をかけて棒針を持つ糸を向こう側におき、かぎ針に糸をかけて引き出す



③ 糸を棒針の向こう側にまわす


④ かぎ針に糸をかけ、矢印のように引き抜く



⑤ 必要な目数から1目引いた目数を作り、最後のかぎ針の目を棒針に移す

How to

ガーター編みのすくいとじ




① 両方の作り目を拾う片側は、1目内側の渡り糸をすくう

② もう片側は、半目内側の糸をすくう

③ くり返す

禁複写



- = 表目
- ▢ = 裏目
- ⊗ = かけ目
- ⊙ = ねじり目(表目)
- = 回ねじり目(裏目)
- ⊠ = 右上2目1度
- ⊡ = 左上2目1度(表目)
- ⊣ = 左上2目1度(裏目)
- ⊤ = 中上3目1度

禁複写