AMU-171　雪だるまスマートフォンカバー（iPhone4・4S用）

この作品はテキスト２枚です（2-1）

❖でき上がり寸法　縦約11.5cm、横約7cm
❖使用糸　コロポックル（25g玉巻）
ベージュ（No.2）8ｇ・白(No.1)2ｇ・赤(No.7)、オレンジ(No.6)・黒（No.18）・こげ茶(No.16)・からし(No.5)・青(No.11)(廃色)・黄緑(No.12)各適量。
❖使用針　アミアミ片かぎ針（金属製）4/0号、毛糸とじ針（H250-706）
❖ゲージ　細編み（編みくるむ編み込み）28目26.5段が10cm角
❖編み方　糸は1本どりで指定の号数針で編みます。
本体は共糸鎖の作り目で編み始め、カメラの穴を作りながら細編みで○～㉘段めを編み進みます。
本体から目を拾い、❶段めを細編みで編みます。
続けて穴を作りながら、❷～❻段めを編みます。
指定位置にステッチをして仕上げます。

※鎖目は割って拾う
× ＝ 細編み
⤫ ＝ すじ編み
（常に前段の頭目向こう側半目を拾う）
┬ ＝ 中長編み

⅄ ＝ 細編み3目1度のすじ編み
●, ⬬ ＝ 引き抜き
⬬ ＝ 引き抜きのすじ編み

× ＝ベージュ
× ＝白
＝赤
＝こげ茶
＝オレンジ
＝黒
● ＝青
● ＝黄緑
● ＝からし
フレンチナッツステッチ（２回巻）



フレンチナッツステッチ（2回巻）



アウトラインステッチ



ストレートステッチ



サテンステッチ



配色糸を編みくるむ編み込み



糸を変える手前の目を
未完成の細編みにする。



地糸の上から
配色糸で引き抜く。



続けて配色糸で
地糸を編みくるみ
ながら細編みを編む。

チェーンつなぎ



糸端を毛糸とじ針に通し、
最終段の編み始めの細編みの
頭目に向こう側から針を入れます。



糸を引き、最後の目の
中心に針を入れます。



鎖１目の大きさで糸を引き、
裏側で編み目にくぐらせて
糸始末をします。

フライステッチ



ハマナカ株式会社
〒616-8585　京都市右京区花園薮ノ下町2-3　TEL(075)463-5151
(禁)複写